

ANTIBIOTHÉRAPIE À DOMICILE VIA POMPE CADD

AMPICILLINE AUX 6 HEURES

Patient : _____ Date de naissance : _____

MÉDICAMENT ET POSOLOGIE : Ampicilline IV q6h

DURÉE : 24 heures/sac préparé

NOMBRE DE DOSES : 4 doses/sac

RECONSTITUTION :

Fioles : Ampicilline fioles de 1g ou de 2g

Volume diluant : 3.4 mL eau stérile pour injection par fiole de 1g

6.8 mL eau stérile pour injection par fiole de 2g

Concentration obtenue : 250 mg/mL

PRÉPARATION :

Soluté : NaCl 0,9%

*Volume à retirer du sac de soluté avant injection du médicament

	Dose aux 6 heures (mg)	Dose quotidienne totale (mg)	Volume de médicament à ajouter (mL)	Format du soluté (mL)	Surplus estimé (mL)	Volume à retirer du soluté* (mL)	Concentration finale (mg/mL)
<input type="checkbox"/>	1000	4000	16	250	15	81	20
<input type="checkbox"/>	2000	8000	32	500	30	162	20

***** NE PAS OUBLIER DE RETIRER L'AIR DU SAC *****

STABILITÉ :

Température pièce : 24 heures

Réfrigérateur : 4 jours

PROGRAMMATION :

	Dose aux 6 heures (mg)	Volume résiduel (mL)	Volume par dose (mL)	Durée de dose (h)	Intervalle de dose (h)	Débit TVO (mL/h)
<input type="checkbox"/>	1000	200	46	1	6	0.5
<input type="checkbox"/>	2000	400	96	1	6	0.5

- 1) Pour débiter la programmation de la pompe CADD Solis VIP, appuyer sur le bouton d'alimentation sur le côté de l'appareil.
- 2) Appuyer sur la touche «Tâches».
- 3) Faire défiler le menu des tâches jusqu'à voir l'option «Voir les tâches avancées», sélectionner en appuyant sur la touche «Sélect».
- 4) Faire défiler le menu des tâches avancées et sélectionner l'option «Lancer prot. nouveau patient», puis appuyer sur «Continuer».
- 5) Entrer le code 6-1-1, puis appuyer sur «Valider».
- 6) Sélectionner le traitement «Intermittent», puis sélectionner «Antibio Standard» en appuyant sur «Sélect».
- 7) Appuyer sur la touche «Sélect» pour confirmer.
- 8) Valider les informations à l'écran, puis appuyer sur la touche «Oui» pour confirmer.
- 9) L'écran revoir paramètre pompe apparait, sélectionner «Revoir».
- 10) Appuyer sur la touche «Sélect» pour modifier chacun des paramètres, soit volume de dose, durée de dose, cycle de dose (intervalle), dose suivante, débit MVO (TVO) et volume résiduel (le débit de dose est calculée automatiquement par la pompe), puis appuyez sur «Enreg» pour enregistrer les modifications.
- 11) Appuyer sur «Valider» pour chacun des paramètres lorsqu'ils sont adéquats, puis appuyer sur «Suivant».
- 12) Fixer ensuite la cassette de la tubulure, puis appuyer sur «Oui» pour purger la tubulure.
- 13) Déconnecter la tubulure du patient le cas échéant, ouvrir les clamps, puis appuyez sur «Purger».
- 14) Une fois la purge terminée, appuyer sur «Arrêter la purge».
- 15) Appuyez sur «Non» si la purge est bel et bien complétée.
- 16) Appuyer sur «Oui» pour démarrer la pompe lorsque la tubulure est branchée au patient.

RÉFÉRENCES :

- 1- Giudice M, Grégoire N et Massicotte A. Manuel de pharmacothérapie parentérale 40e édition, Hôpital d'Ottawa 2019.
- 2- Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs 18^e édition, ASHP 2015.
- 3- CIUSSS Capitale-Nationale. Recettes ATIVAD. Consultée en ligne le 12 juillet 2021.
- 4- OPQ. Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie – Norme 2014.01. Consultée en ligne le 12 juillet 2021.

Rédigé par Léa Desbiens-Léger, pharmacienne au département de pharmacie CISSS-AT, Hôpital d'Amos. Rédaction juillet 2021.